

Logiciel

lsblk : lister les périphériques bloc

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

utilisation normale :

```
...@...:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0  7:0    0 131,9M  1 loop /snap/chromium/2000
loop1  7:1    0     4K   1 loop /snap/bare/5
...
loop29 7:29   0   140K   1 loop /snap/gtk2-common-themes/13
sda     8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1  8:1    0  69,4G  0 part /
├─sda2  8:2    0     4G   0 part [SWAP]
├─sda3  8:3    0 658,1G  0 part /home
├─sda4  8:4    0     1K   0 part
└─sda5  8:5    0    20G   0 part
sdb     8:16   0 931,5G  0 disk
├─sdb1  8:17   0   549M  0 part
├─sdb2  8:18   0   97,1G  0 part
├─sdb3  8:19   0 733,9G  0 part /media/donnees
├─sdb4  8:20   0     1K   0 part
└─sdb5  8:21   0    32G   0 part /media/partisos
sdc     8:32   0 931,5G  0 disk
├─sdc1  8:33   0   300G  0 part /media/serveur
└─sdc2  8:34   0 631,5G  0 part /media/donnees-2
sdd     8:48   0  2,7T   0 disk
├─sdd1  8:49   0 1000G  0 part /media/reservoirs
└─sdd2  8:50   0 1000G  0 part /media/l-reservoirs
sr0    11:0    1  1024M  0 rom
```

Pour ne pas afficher certains périphériques, utiliser l'option `-e` avec leurs MAJ séparés par des virgules. Par exemple **pour ne pas afficher les loops (MAJ=7) ni la rom (MAJ=11)** :

```
...@...:~ $ lsblk -e7,11
```

| NAME | MAJ:MIN | RM | SIZE | RO | TYPE | MOUNTPOINT |
|-------|---------|----|--------|----|------|---------------------|
| sda | 8:0 | 0 | 931,5G | 0 | disk | |
| ├sda1 | 8:1 | 0 | 69,4G | 0 | part | / |
| ├sda2 | 8:2 | 0 | 4G | 0 | part | [SWAP] |
| ├sda3 | 8:3 | 0 | 658,1G | 0 | part | /home |
| ├sda4 | 8:4 | 0 | 1K | 0 | part | |
| └sda5 | 8:5 | 0 | 20G | 0 | part | |
| sdb | 8:16 | 0 | 931,5G | 0 | disk | |
| ├sdb1 | 8:17 | 0 | 549M | 0 | part | |
| ├sdb2 | 8:18 | 0 | 97,1G | 0 | part | |
| ├sdb3 | 8:19 | 0 | 733,9G | 0 | part | /media/donnees |
| ├sdb4 | 8:20 | 0 | 1K | 0 | part | |
| └sdb5 | 8:21 | 0 | 32G | 0 | part | /media/partisos |
| sdc | 8:32 | 0 | 931,5G | 0 | disk | |
| ├sdc1 | 8:33 | 0 | 300G | 0 | part | /media/serveur |
| └sdc2 | 8:34 | 0 | 631,5G | 0 | part | /media/donnees-2 |
| sdd | 8:48 | 0 | 2,7T | 0 | disk | |
| ├sdd1 | 8:49 | 0 | 1000G | 0 | part | /media/reservoirs |
| └sdd2 | 8:50 | 0 | 1000G | 0 | part | /media/l-reservoirs |

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:systeme:lsblk:start>

Last update: **2022/08/13 21:57**

